



ZoomTextEXPRESS

减轻视觉疲劳的屏幕放大软件

快速使用向导

欢迎使用 ZoomText Express

ZoomText Express 是一个廉价易用的计算机屏幕放大软件程序. ZoomText Express 可以将屏幕显示放大到两倍. 屏幕上难以辨认的字体经过放大后变得清晰易读. 通过使用 ZoomText Express 灵活多样的功能, 你可以轻松自如地操作和使用你的计算机.



关于快速使用向导和 ZoomText Express 的帮助系统

ZoomText Express 快速使用向导为您提供了解安装和使用 ZoomText Express 的基本信息. 如果您想要获得更完整和详细的信息, 请参照 ZoomText Express 的帮助系统. 在 ZoomText Express 的菜单中, 选择**帮助(H)** 然后使用帮助系统.

注意: 技术支持和排除故障的信息在下列网页可以找到: www.ZoomTextExpress.com/Support. 从这个网页上, 你可以通过电子邮件获得使用 ZoomText Express 的技术支持.

系统要求

使用 ZoomText Express 要求下列硬件和软件:

- 1 GHz Pentium® 4 processor 或相应速度的处理器
1.5 GHz for Windows Vista/7
- One 要求下列一种操作系统:
 - Windows 7
 - Windows Vista
 - Windows XP (32 bit) with Service Pack 2
- 至少 512 MB RAM for Windows XP
至少 1 GB RAM for Windows Vista/7

安装 ZoomText Express

当你把 ZoomText Express 光盘插入你的计算机, 或者点击已下载的安装文件, ZoomText Express 设置程序将自动启动. 按照屏幕上显示的安装说明完成 ZoomText Express 的安装.

► 如果设置程序没有自动启动

1. 点击 Windows 开始按钮然后选择运行(**Run**)...
2. 查询你的 CD-ROM 驱动器.
3. 选择 Setup 程序然后点击打开 (**Open**).
4. 在运行(**Run**)对话框中, 点击确定(**OK**).

使用 ZoomText Express

当 ZoomText Express 在你的系统中安装成功后,你可以按照下列方法使用它:

- 在 Windows 桌面, 双击 **ZoomText Express 1.0** 程序图标.
- 在 Windows 开始菜单中, 选择 所有程序 **Programs** ▶ **ZoomText Express 1.0** ▶ **ZoomText Express 1.0**.

当 ZoomText Express 启动后, 它将改变屏幕显示并将正常屏幕加以放大. 当你移动鼠标, 键入文字或者在各项程序中游历时, 放大的屏观自动移动, 并保持你看到你所进行的活动. ZoomText Express 用户界面也显示在屏幕上.



ZoomText Express 用户界面

激活 ZoomText Express

产品激活过程操作简单,在互联网上只需要几秒钟即可完成. 软件安装成功后,你可以立即激活软件或者在任何其它时间激活.

准备激活 ZoomText Express

若要激活 ZoomText Express 1.0 你需要你购买原版软件时获得的 ZoomText Express 1.0 产品序号. 这个序号可以在 ZoomText Express 光盘包装合的底部和右角找到. 如果从 Ai Squared 的在线商店买到 ZoomText Express, 你的产品序号将包含在你的购买证实电子邮件中或者包含在你的购买收据上.

如果你把 ZoomText Express 当作试用版使用, 你每次启动程序时激活向导将出现在屏幕上. 向导为你提供下列选择:

- **选项 1: 我有产品序号,我想激活软件**
- **选项 2: 我想购买 ZoomText Express**
- **选项 3: 我想试用一下 ZoomText Express**

激活 ZoomText Express 的详细信息可以在 ZoomText Express 的帮助系统, “激活 ZoomText Express 1.0” 中找到.

切换 ZoomText Express 开始和关闭

你可以在不退出程序的状态下并且在任何时间切换 ZoomText Express 的开始和关闭. 当你切换到关闭, ZoomText Express 把屏幕显示恢复到正常, 无放大的状态.

► 切换 ZoomText Express 开始和关闭

- 在 ZoomText Express 用户界面, 点击 ZoomText Express 开始/关闭按钮.
- 按动 ZoomText Express 切换开始/关闭 热键: **Alt + Delete.**



放大和缩小

ZoomText Express 有四个放大倍数: 1.25 倍, 1.5 倍, 1.75 倍 and 2 倍. 你可以通过点击相应的放大按钮, 迅速放大或缩小. 放大按钮增加放大倍数. 缩小按钮缩小放大倍数. 当放大度达到最大或最小时, 每个字母将变成灰色.

► 增加放大度

操作下列指令:

- 点击放大按钮.
- 按动放大热键: **Alt + Page Up.**



► 缩小放大度


操作下列指令:

- 点击缩小按钮.
- 按动缩小热键: **Alt + Page Down.**



放大屏观 (Magnified Views)

ZoomText Express 提供三种放大屏观: 全屏幕放大, 大放大镜和小放大镜. 全屏幕放大放大整个屏幕, 大放大镜和小放大镜的使用类似使用普通放大镜, 你可以在屏幕上下左右移动. 这些选项可以在屏观标签上找到.



► 使用屏观设置

- 在 ZoomText Express 用户界面, 点击屏观标签 **V**.



全屏幕放大
选择放大整个屏幕。



大放大镜式放大
选择大放大镜式屏幕观看。



小放大镜式放大
选择小放大镜式屏幕观看

颜色调整

调整颜色可以消除屏幕反光, 使观看屏幕更舒适并减小眼睛疲劳. 你可以选择视频逆反(reverse video)和各种加色功能. 这些设置可以在颜色标签上找到.



► 使用颜色调整选项

- 在 ZoomText Express 用户界面, 点击颜色标签 **C**.



正常
显示正常屏幕颜色。



逆反视频
逆反屏幕上的所有颜色。



加色
在屏幕的白色区域添加颜色。

鼠标指针改善

鼠标指针改善功能让用户非常容易地观看并跟随鼠标指针的移动. 你可以选择小指针和大指针以及各种高反差颜色. 这些设置可以在鼠标指针标签上找到.



► 使用鼠标指针改善选项

- 在 ZoomText Express 用户界面, 点击鼠标指针标签 **P**.



正常

显示正常的鼠标指针。



带色小鼠标指针

显示各种颜色的正常尺寸的鼠标指针。




带色大鼠标指针

显示所选定颜色的大鼠标指针。

颜色调整

光标改善功能让用户非常容易地观看并跟随文字光标的移动. 你可以选择正常光标和改善光标. 在选择改善光标后, 带色的三角形出现在光标的上方和下方, 使光标的位置显而易见. 这些设置可以在光标标签上找到.



► 使用改善光标选项

- 在 ZoomText Express 用户界面, 点击光标标签 **R**.



正常的文字光标

显示正常的文字光标(无改善)。



改善文字光标

带色的三角形出现在文字光标的上方和下方。

预览

文字光标预览

显示被选用的文字光标改善, 预览效果。