



ZoomTextEXPRESS

Scherhvergrotings- en schermverbeteringssoftware vermindert de vermoeidheid van de ogen

Snelstartgids

Welkom bij ZoomText Express



ZoomText Express is een betaalbaar en eenvoudig te gebruiken schermvergrotings-programma voor uw computer. ZoomText Express vergrotingsfactor (tot 2 maal) zorgt ervoor dat moeilijk te lezen tekst groter en duidelijker wordt weergegeven. Dankzij de veelzijdige functies van het programma kunt u voortaan uw computer gebruiken met alle comfort en gebruiksgemak dat u verdient.

Over deze Snelstartgids en het Helpstelsysteem

Deze ZoomText Express Snelstartgids bevat basisinformatie om u te helpen ZoomText Express te installeren en te beginnen gebruiken. Complete informatie vindt u terug in het ZoomText Express Helpstelsysteem. Om het Helpstelsysteem te tonen, kiest u **H**elp in het ZoomText Express-menu.

Opm.: Technische informatie en probleemoplossing is ook online beschikbaar op www.ZoomTextExpress.com/Support. Vanaf die webpagina kunt u ook een e-mail sturen naar de technici van de ZoomText Express ondersteuningsdienst.

Systeemeisen

Volgende hard- en software is vereist om ZoomText Express te draaien:

- 1 GHz Pentium® 4 processor of gelijkwaardig 1.5 GHz voor Windows Vista/7
- Een van de volgende besturingssystemen:
 - Windows 7
 - Windows Vista
 - Windows XP (32 beetjes) met Service Pack 2
- Minimum 512 MB RAM voor Windows XP
Minimum 1 GB RAM voor Windows Vista/7

ZoomText Express installeren

Wanneer u de ZoomText Express CD in uw computer laadt of op een gedownload installatiebestand klikt, wordt het ZoomText Express Installatieprogramma automatisch gestart. Volg de instructies op het scherm om de installatie van ZoomText Express te voltooien.

► Als het Installatieprogramma niet automatisch start

1. Klik op de Windows **Start**-knop en kies **Uitvoeren...**
2. Blader naar uw CD-ROM station.
3. Selecteer het bestand Setup en klik op **Openen**.
4. Klik op **OK** in het dialoogvenster **Uitvoeren**.

ZoomText Express starten

Zodra ZoomText Express met succes op uw systeem is geïnstalleerd, kunt u het op een van de volgende manieren starten:

- Dubbelklik in het Windows bureaublad op het **ZoomText Express 1.0** pictogram.
- Kies in het Windows **Start**-menu, **Programma's** ► **ZoomText Express 1.0** ► **ZoomText Express 1.0**.

Wanneer ZoomText Express start, verandert uw scherm in een vergrote weergave van uw normale scherm. Wanneer u de muis beweegt, tekst typt of in uw toepassingen navigeert, verschuift de vergrote weergave automatisch mee zodat de actieve zone steeds zichtbaar blijft. De ZoomText Express gebruikers-interface verschijnt op het scherm.



ZoomText Express-gebruikersinterface

ZoomText Express activeren

De productactivering is een eenvoudig proces dat slechts enkele seconden in beslag neemt wanneer u dit via het internet doet. Zodra u de software heeft geïnstalleerd, kunt deze u onmiddellijk activeren, of om het even welk later tijdstip.

De activering voorbereiden

Om ZoomText Express 1.0 te activeren heeft u uw ZoomText Express 1.0 serienummer nodig. Dit serienummer vindt u op de klever onderaan rechts op de achterkant van uw ZoomText Express DVD-doesje. Als u uw ZoomText Express-product in de Ai Squared online webwinkel heeft aangekocht, bevindt uw serienummer zich in de e-mail die u ter bevestiging van uw aankoop werd verzonden, evenals op uw aankoopfactuur.

Wanneer u de proefversie van ZoomText Express gebruikt, verschijnt de Activering assistent telkens u het programma start. De assistent biedt de volgende keuzemogelijkheden aan:

- **Optie 1: Ik heb een serienummer en wens ZoomText Express te activeren**
- **Optie 2: Ik wens ZoomText Express te kopen**
- **Optie 3: Ik wens ZoomText Express te proberen**

Voor meer informatie over het activeren van ZoomText Express, zie “ZoomText Express 1.0 activeren” in het ZoomText Express Helpstelsel.

ZoomText Express in- en uitschakelen

U kunt ZoomText Express om het even wanneer in- en uitschakelen zonder het programma te verlaten. Als u ZoomText Express uitschakelt, keert het scherm terug naar de normale (niet vergrote) toestand.

► ZoomText Express in- en uitschakelen

- Klik in de ZoomText Express gebruikers-interface op de ZoomText Express Aan/Uit knop.
- Gebruik de ZoomText Express Aan/Uit sneltoets: **Alt + Delete**.



In- en uitzoomen

ZoomText Express biedt vier vergrotingsniveaus: 1.25x, 1.5x, 1.75x en 2x. U kunt snel in- en uitzoomen door op de overeenstemmende vergrotingsknoppen te drukken. De knop Inzoomen vergroot de weergave. De knop Uitzoomen verkleint de weergave. De overeenstemmende knop wordt grijs zodra u het maximale of minimale vergrotingsniveau heeft bereikt.

► Inzoomen

Gebruik een van de onderstaande methoden:

- Klik op de knop Inzoomen.
- Gebruik de Inzoomen sneltoetscombinatie: **Alt + Page Up**.



► Uitzoomen


Gebruik een van de onderstaande methoden:

- Klik op de knop Uitzoomen.
- Gebruik de Uitzoomen sneltoetscombinatie: **Alt + Page Down**.



Vergrote weergaven

ZoomText Express biedt drie opties voor vergrote weergaven: Volledige weergave, Grote lens en Kleine lens. De Volledige weergave vergroot het volledige scherm, terwijl de Grote en Kleine lens functioneren als een vergrootglas dat u over het scherm kunt bewegen. Deze opties bevinden zich op het tabblad Weergave.



► Naar de Weergave-instellingen gaan

- Klik in de ZoomText Express-gebruikersinterface op de tab **Weergave**.



Volledige weergave

Het volledige scherm wordt vergroot weergegeven.



Grote lens

Selecteert het grote vergrootglas.



Kleine lens

Selecteert het kleine vergrootglas.

Kleur accentueringen

Kleur accentueringen elimineren de schermreflectie voor een groter leesgemak en zodat de ogen minder snel vermoeien. U kunt kiezen tussen Omgekeerd beeld en een ruime waaier van kleurtinten. Deze instellingen bevinden zich op het tabblad **Kleure**.



► Naar de Kleur accentueringsopties gaan

- Klik in de ZoomText Express-gebruikersinterface op de tab **Kleure**.



Normaal Geeft de normale schermkleuren weer.



Omgekeerd Beeld Keert alle schermkleuren om.



Tint Past een zachte kleurtint toe op de witte zones van het scherm.

Muisaanwijzer accentueringen

Muisaanwijzer accentueringen maken de muisaanwijzer duidelijker zichtbaar en makkelijker te volgen. U kunt kiezen tussen kleine en grote aanwijzers en tussen een groot aantal hoog contrasterende kleuren. Deze instellingen bevinden zich op het tabblad Muisaanwijzer.



► Naar de Muisaanwijzer accentueringsopties gaan

- Klik in de ZoomText Express-gebruikersinterface op de tab **Muisaanwijzer**.



Normaal Toont de normale muisaanwijzer.




Kleine gekleurde muisaanwijzer Toont een muisaanwijzer van normale grootte in de geselecteerde kleur.



Grote gekleurde muisaanwijzer
Toont een grote muisaanwijzer in de geselecteerde kleur.

Cursor accentueringen

Cursor accentueringen maken de tekstcursor duidelijker zichtbaar en makkelijker te volgen. U kunt kiezen tussen de normale cursor en de Verbeterde cursor. Wanneer u de verbeterde cursor kiest, verschijnen kleurrijke driehoekjes boven en onder de cursor zodat deze beter opvalt op het scherm. Deze instellingen bevinden zich op het tabblad Cursor.



► Naar de Cursor accentueringsopties gaan

- Klik in de ZoomText Express-gebruikersinterface op de tab **C**ursor.



Normale Cursor Toont de normale cursor (zonder accentuering).



Geaccentueerde Cursor Er verschijnen gekleurde driehoekjes boven en onder de tekstcursor.



Cursor voorbeeld Toont een voorbeeld van de geselecteerde accentueringsoptie.