



ZoomTextEXPRESS

Logiciel d'amélioration de l'écran et de l'agrandissement visant à soulager la fatigue visuelle

Guide de Demarrage Rapide

Bienvenue dans ZoomText Express

ZoomText Express est un programme d'agrandissement accessible et facile à utiliser sur votre ordinateur.



ZoomText Express procure un agrandissement léger (jusqu'à 2 x) et permet ainsi une lecture plus facile et plus claire des textes habituellement difficiles à déchiffrer. Grâce aux fonctions polyvalentes de ZoomText Express, vous apprécierez de pouvoir utiliser votre ordinateur avec tout le confort et la facilité que vous êtes en droit d'exiger.

A propos de ce Guide de Démarrage Rapide et de l'Aide de ZoomText Express.

Ce guide de démarrage rapide fournit les informations de base qui vous aideront à installer et à commencer à utiliser ZoomText Express. Pour de plus amples informations, référez-vous à l'Aide de ZoomText Express. Pour accéder à l'aide, choisissez **Aide** dans le menu ZoomText Express.

Note: Les informations concernant les problèmes techniques ou la résolution des problèmes éventuels est également disponible sur le site www.ZoomTextExpress.com/Support. Cette page web vous permet en outre de contacter les techniciens du support de ZoomText Express par courriel.

Configuration requise

Le matériel et les logiciels suivants sont indispensables pour utiliser ZoomText Express :

- 1 GHz Pentium® processeur 4 ou équivalent
1.5 GHz pour Windows Vista ou Windows 7
- Un des systèmes d'exploitation suivants:
 - Windows 7
 - Windows Vista
 - Windows XP (32 bit) avec Service Pack 2
- Minimum 512 MB RAM pour Windows XP
Minimum 1 GB RAM pour Windows Vista ou Windows 7

Installation de ZoomText Express

Lors de l'insertion du CD de ZoomText Express dans l'ordinateur ou lors du clic sur un fichier d'installation à télécharger, le programme d'installation de ZoomText Express démarre automatiquement. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation de ZoomText Express.

► Si l'installation ne démarre pas automatiquement.

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer** de Windows et sélectionnez **Exécuter...**
2. Recherchez le lecteur de CD-ROM.
3. Sélectionnez le programme d'installation et cliquez sur **Ouvrir**.
4. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue **Exécuter**.

Démarrer ZoomText Express

Dès que ZoomText Express a été installé avec succès sur votre système, deux méthodes décrites ci-après vous permettent de démarrer le programme.:

- Sur le bureau Windows, faites un double clic sur l'icône de programme de **ZoomText Express 1.0**.
- Dans le menu **Démarrer** de Windows, choisissez **Programmes ► ZoomText Express 1.0 ► ZoomText Express 1.0**.

Lorsque ZoomText Express est activé, il modifie l'affichage et fait apparaître une vue agrandie de l'écran habituel. Si vous déplacez la souris, tapez du texte et naviguez entre vos applications, la vue agrandie défile automatiquement conservant ainsi la zone d'activité bien en vue. L'interface utilisateur de ZoomText Express apparaît aussi à l'écran.



L'Interface Utilisateur ZoomText Express

Activer ZoomText Express

L'activation du produit se réalise suivant un processus simple et direct qui ne vous prendra que quelques secondes via Internet. Aussitôt que vous avez installé le logiciel, vous pouvez l'activer immédiatement ou à tout autre moment.

Préparer l'Activation de ZoomText Express

Pour activer ZoomText Express 1.0 munissez-vous du numéro de série de votre logiciel ZoomText Express 1.0 fourni lors de votre achat. Ce numéro de série se trouve sur l'autocollant disposé à l'arrière, dans le coin inférieur droit du boîtier contenant le DVD ZoomText Express. Si vous avez acheté votre produit ZoomText Express via la boutique en ligne d'AI Squared, le numéro de série est repris sur le courriel de confirmation d'achat ainsi que sur votre accusé de réception.

Lors de l'utilisation de la version démo de ZoomText Express, l'assistant d'Activation apparaît à chaque démarrage du programme. L'assistant vous invite à faire un choix parmi les options suivantes:

- **Option 1: Je dispose d'un numéro de série et je voudrais activer ZoomText Express**
- **Option 2: Je souhaite acheter ZoomText Express**
- **Option 3: Je souhaite essayer ZoomText Express**

Pour de plus amples informations concernant l'activation de ZoomText Express, référez-vous à « Activer ZoomText Express 1.0 » dans l'Aide de ZoomText Express.

Mettre ZoomText Express en veille ou l'activer

Vous pouvez mettre ZoomText Express en veille ou l'activer (on) à tout moment sans pour autant quitter le programme. Lorsque ZoomText Express est mis en veille (off), l'écran revient à son état initial non agrandi.

► Pour basculer ZoomText Express entre on et off

- Cliquez sur le bouton On/Off de l'Interface Utilisateur de ZoomText Express.
- Appuyez sur la touche de raccourci On/Off de ZoomText Express : **Alt + Suppr.**



Agrandir et réduire

ZoomText Express offre quatre niveaux d'agrandissement : 1.25x, 1.5x, 1.75x et 2x. Vous pouvez agrandir ou réduire rapidement en cliquant sur les boutons d'agrandissement correspondants. Le bouton d'agrandissement augmente l'agrandissement. Le bouton de réduction diminue l'agrandissement. Chaque bouton apparaît en grisé lorsque vous avez atteint l'agrandissement maximal ou aucun agrandissement.

► Pour augmenter l'agrandissement

Effectuez une des opérations suivantes :

- Cliquez sur le bouton Agrandir.
- Appuyez sur les touches de raccourci : **Alt + Page Préc.**



► Pour diminuer l'agrandissement

Effectuez une des opérations suivantes :

- Cliquez sur le bouton Diminuer.
- Appuyez sur les touches de raccourci : **Alt + Page Suiv.**



Vues Agrandies

ZoomText Express offre trois vues agrandies: Vue Plein Ecran, Grande Loupe et Petite Loupe. La vue Plein Ecran agrandit tout l'écran alors que la Grande Loupe et la Petite Loupe agissent comme un verre optique que vous pouvez déplacer à l'écran. Ces différents choix sont situés dans l'onglet Vue.



► Pour accéder aux paramètres Vue

- Cliquez sur l'onglet **V**ue de l'Interface Utilisateur de ZoomText Express.



Plein Ecran

Sélection de la vue en Plein Ecran.



Grande Loupe

Sélection de la vue avec une grande loupe.




Petite Loupe

Sélection de la vue avec une petite loupe.

Amélioration des couleurs

L'amélioration des couleurs permet d'éliminer l'éblouissement de l'écran et procure ainsi une vision plus confortable tout en réduisant la fatigue oculaire. Vous pouvez choisir entre Vidéo Inversée et un grand choix de teintes. Vous trouverez ces paramètres sous l'onglet Couleurs.



► Pour accéder aux options d'Amélioration des couleurs

- Cliquez sur l'onglet **Couleurs** de l'Interface Utilisateur de ZoomText Express.



Normal

Affiche les couleurs normales de l'écran.



Vidéo Inversée

Inverse toutes les couleurs à l'écran.




Teinte

Applique une teinte douce aux parties blanches de l'écran.

Améliorations du Pointeur

Les améliorations du Pointeur facilitent la visualisation et le suivi du pointeur de la souris. Vous pouvez opérer un choix entre un petit pointeur ou un grand ainsi qu'entre une variété de couleurs à haut contraste. Ces paramètres sont situés sous l'onglet Pointeur.



► Pour accéder aux options d'Amélioration du Pointeur

- Cliquez sur l'onglet **Pointeur** dans l'Interface Utilisateur de ZoomText Express.



Normal

Affiche le pointeur de souris normal.



Petit Pointeur Coloré

Affiche un pointeur de souris de taille normale dans une couleur sélectionnée.




Grand Pointeur Coloré

Affiche un grand pointeur de souris dans une couleur sélectionnée.

Amélioration du Curseur

Les améliorations du Curseur facilitent la visualisation et le suivi du curseur de texte. Vous pouvez choisir entre un curseur normal et un curseur amélioré. Lorsque vous optez pour le curseur amélioré, des triangles colorés apparaissent au-dessus et en dessous du curseur. Ceci accroît sa visibilité. Ces paramètres sont situés à l'onglet Curseur.



► Pour accéder aux options d'Amélioration du Curseur

- Cliquez sur l'onglet **Curseur** de l'Interface Utilisateur de ZoomText Express.



Curseur Normal

Affiche le curseur normal (sans améliorations).



Curseur Amélioré

Des triangles colorés apparaissent au-dessus et en-dessous du curseur de texte.



Aperçu du Curseur

Affiche un aperçu de l'option d'amélioration sélectionnée pour le curseur.