



# ZoomTextEXPRESS

Software per migliorare la visione a screen al fine di ridurre  
l'affaticamento agli occhi

*Guida Rapida*

# Benvenuti in ZoomText Express

ZoomText Express è un semplice ed economico programma di ingrandimento per il tuo computer. ZoomText Express fornisce un potenziamento della funzione di ingrandimento (fino a 2 volte) al fine di rendere più grande e chiaro il testo di difficile lettura sullo schermo. Grazie alle versatili funzionalità di ZoomText Express, potete utilizzare il vostro computer con la facilità e il confort che meritate.



## Informazioni su questa Guida Rapida e il sistema Help di ZoomText Express

Questa guida fornisce le istruzioni base per installare ZoomText Express. Per una più esaustiva documentazione fate riferimento al sistema Help. Per avviare il sistema help, selezionare **Guida** dal menù ZoomText Express.

**Nota:** Informazioni tecniche relative alla risoluzione dei problemi sono anche disponibile all'indirizzo [www.ZoomTextExpress.com/Support](http://www.ZoomTextExpress.com/Support). Da questa pagina è inoltre possibile inviare comunicazioni via email al servizio di Assistenza Tecnica di ZoomText Express.

## Requisiti di Sistema

I seguenti requisiti hardware e software sono necessari per utilizzare ZoomText Express:

- Processore 1 GHz Pentium® 4 o equivalente  
1.5 GHz for Windows Vista o Windows 7
- Uno dei seguenti Sistemi Operativi:
  - Windows 7
  - Windows Vista
  - Windows XP (32 pezzo) con Service Pack 2
- Minimo 512 MB RAM per Windows XP  
Minimo 1 GB RAM per Windows Vista o  
Windows 7

## Installazione di ZoomText Express

Quando inserite il CD di ZoomText Express nel vostro computer, oppure eseguite un file di installazione scaricato precedentemente, il programma di installazione verrà avviato automaticamente. Seguite le istruzioni a video per completare l'installazione di ZoomText Express.

### ► Se il programma non parte automaticamente

1. Fate click sul pulsante **Start** di Windows e selezionate **Esegui...**
2. Sfogliate la cartella del vostro CD-ROM.
3. Selezionate il programma Setup e fate click su **Apri**.
4. Click su **OK** nel dialogo **Esegui**.

## Avviare ZoomText Express

Una volta installato ZoomText Express sul vostro computer, può essere avviato nei seguenti modi:

- Dal desktop, doppio click sull'icona **ZoomText Express 1.0**.
- Dal menù **Start** di Windows, selezionate **Programmi ► ZoomText Express 1.0 ► ZoomText Express 1.0**.

Quando ZoomText Express si avvia, cambia l'apparenza dello schermo che a questo punto viene mostrata ingrandita. Muovendo il mouse, scrivendo e navigando tra le applicazioni, la parte ingrandita scorre contestualmente, mantenendo la parte attiva a vista. Anche l'interfaccia utente di ZoomText Express è presente sullo schermo.



*Interfaccia Utente di ZoomText Express*

## Attivazione di ZoomText Express

L'attivazione del prodotto è una procedura semplice che vi occuperà solo pochi secondi se effettuata online. Una volta installato il prodotto, è possibile attivarlo in qualsiasi momento.

### Preparazione all'attivazione di ZoomText Express

Per attivare ZoomText Express 1.0 avrete bisogno del numero di serie che vi è stato fornito all'acquisto. Il numero di serie lo trovate posto sull'adesivo presente nell'angolo basso del retro della scatola del DVD di ZoomText Express. Se avete acquistato ZoomText Express dallo store online di Ai Squared, il numero di serie sarà presente nella conferma email che vi è stata mandata.

Utilizzando ZoomText Express nel periodo di prova, l'attivazione guidata apparirà ogni volta che eseguirete il programma. Vi saranno presentate le seguenti opzioni:

- **Opzione 1: Sono in possesso del numero di serie e voglio attivare ZoomText Express**
- **Opzione 2: Voglio acquistare ZoomText Express**
- **Opzione 3: Voglio provare ZoomText Express**

Per informazioni più esaustive sull'attivazione di ZoomText Express, fate riferimento a "Attivazione di ZoomText Express 1.0" nel sistema Help di ZoomText Express.

## Alternare ZoomText Express On e Off

Potete alternare ZoomText Express on/off in qualsiasi momento senza dover abbandonare il programma. Una volta in off, ZoomText Express porterà lo screen al suo stato originale (non ingrandito).

### ► Per alternare ZoomText Express on/off

- Dall'interfaccia Utente di ZoomText Express, fate click sul pulsante On/Off.
- Usate il comando rapido ZoomText Express On/Off: **Alt + Canc.**



## Zooming In e Out

ZoomText Express offre quattro livelli di ingrandimento: 1.25x, 1.5x, 1.75x e 2x. Potete aumentare o diminuire lo zoom agendo sui pulsanti corrispondenti. Il pulsante Zoom In aumenta l'ingrandimento. Il pulsante Zoom Out diminuisce l'ingrandimento. I pulsanti diventano grigi (inattivi) una volta raggiunto il valore di ingrandimento massimo o minimo.

### ► Per aumentare l'ingrandimento

Eseguite una delle seguenti operazioni:

- Fate click sul pulsante Zoom In.
- Usate il comando rapido Zoom In: **Alt + Page Up.**



### ► Per diminuire l'ingrandimento


Eseguite una delle seguenti operazioni:

- Fate click sul pulsante Zoom Out.
- Usate il comando rapido Zoom Out: **Alt + Page Down.**



## Viste Ingrandite

ZoomText Express offre tre modi di ingrandimento: Vista Intera, Lente Grande e Lente Piccola. La vista intera ingrandisce l'intero screen, mentre le Lente Grande e Lente Piccola possono spostarsi sullo schermo agendo da lenti di ingrandimento appunto. La scelta di questa opzioni è situata nella scheda Vista.



### ► Per accedere alle impostazioni Vista

- Dall'Interfaccia utente ZoomText Express, selezionate la scheda **Vista**.



#### **Vista Intera**

Seleziona la vista intera.



#### **Lente Grande**

Seleziona la vista lente grande.




#### **Lente Piccola**

Seleziona la vista lente piccola.

## Regolazione Colore

La regolazione del colore permette di eliminare il bagliore dello schermo, fornendo una vista più confortevole e riducendo lo sforzo visivo. Potete scegliere tra Video Inverso e una vasta gamma di colori. Queste impostazioni sono presenti nella scheda Colore.



### ► Per accedere alle opzioni di regolazione colore

- Dall'interfaccia utente di ZoomText Express, selezionate la scheda **Colore**.



#### **Normale**

Visualizza i colori normali.



#### **Video Invertito**

Inverte tutti i colori sullo schermo.



#### **Tinta**

Applica una tinta leggera alle aree bianche dello schermo.

## Regolazione Puntatore

La regolazione del puntatore facilita l'utilizzo e la visione del puntatore mouse. Potete scegliere tra puntatori di dimensioni grandi o piccole e una varietà di colori ad alto contrasto. Queste impostazioni sono situate nella scheda Puntatore.



### ► Per accedere alle opzioni di regolazione puntatore

- Dall'interfaccia Utente di ZoomText Express, selezionate la scheda **Puntatore**.



#### **Normale**

Visualizza il puntatore normale.



#### **Puntatore colorato piccolo**

Visualizza un puntatore di dimensioni normali in un particolare colore.




#### **Puntatore colorato grande**

Visualizza un puntatore colorato ingrandito.

## Regolazione Corsore

La regolazione Corsore facilita la visione e l'utilizzo del cursore testo. Potete scegliere tra il cursore standard e quello potenziato. Se viene scelto il cursore potenziato, dei triangolini colorati appariranno sopra e sotto il cursore, rendendolo quindi più visibile. Queste impostazioni sono situate nella scheda Corsore.



### ► Per accedere alle opzioni di regolazione cursore

- Dall'interfaccia Utente di ZoomText Express, selezionate la scheda **Corsore**.



#### **Cursore Normale**

Visualizza il cursore normale (senza regolazioni).



#### **Cursore Potenziato**

Triangolini colorati appaiono sopra e sotto il cursore testo.



#### **Anteprima Corsore**

Visualizza un anteprima delle opzioni cursore selezionate.