



ZoomTextEXPRESS

Programa de ampliação e optimização do ecrã para alívio do cansaço visual.

Guia de Referência

Bem-Vindo ao ZoomText Express

O ZoomText Express é um programa simples de ampliação para o seu computador. O ZoomText Express contém uma ligeira ampliação (até duas vezes) em que o texto que é difícil de ser lido, passa a ser fácil e nítido. Com as funções versáteis do ZoomText Express, pode usufruir do seu computador com o conforto e suavidade que merece.



Sobre este Guia de Referência Rápida e o Sistema de Ajuda do ZoomText Express

O Guia de Referência Rápida do ZoomText Express contém informação básica para ajudá-lo a instalar e a iniciar a utilização do ZoomText Express. Para uma completa informação, recorra ao Sistema de Ajuda do ZoomText Express. Para iniciar o sistema de ajuda, escolha **Ajuda** no menu do ZoomText Express.

Nota: Informação Técnica e resolução de problemas está também disponível online em www.ZoomTextExpress.com/Support. A partir desta página pode também enviar um email para o suporte técnico da ZoomText Express.

Requisitos do Sistema

O seguinte hardware e software são necessários para executar o ZoomText Express:

- Processador Pentium® 4 1 GHz ou equivalente para Windows XP
1.5 GHz para Windows Vista ou Windows 7
- Um dos seguintes sistemas operativos:
 - Windows 7
 - Windows Vista
 - Windows XP (32 bit) com Service Pack 2
- Mínimo 512 MB RAM para Windows XP
Mínimo 1 GB RAM para Windows Vista ou Windows 7

Instalar o ZoomText Express

Quando insere o CD do ZoomText Express no seu computador, ou clica sobre ficheiro de instalação para download, o Programa de Instalação do ZoomText Express inicia automaticamente. Siga as instruções no ecrã para completar a instalação do ZoomText Express.

► Se o programa de instalação não iniciar automaticamente

1. Pressione o botão **Iniciar** do Windows e seleccione **Executar...**
 2. Procure o CD-ROM.
 3. Seleccione o programa de Instalação e pressione **Abrir**.
 4. Pressione **OK** na caixa de diálogo **Executar**.
-

Iniciar o ZoomText Express

Dado que o ZoomText Express foi instalado com sucesso no seu sistema, pode ser iniciado de uma das seguintes formas:

- No ambiente de trabalho do Windows, faça um duplo-clique no ícone do programa **ZoomText Express 1.0**.
- No menu **Iniciar** do Windows, seleccione **Programas ► ZoomText Express 1.0 ► ZoomText Express 1.0**.

Quando o ZoomText Express inicia, o ecrã altera-se para ampliar o ecrã normal. Quando move o rato, escreve texto e navega dentro das aplicações, a ampliação move-se automaticamente pela janela. A janela de utilizador do ZoomText Express também aparece no ecrã.



Janela de Utilizador do ZoomText Express

Activar o ZoomText Express

A activação do produto é simples, processo rápido que demora apenas alguns segundos a completar, quando feito pela internet. Uma vez instalado o software, pode activar imediatamente ou em qualquer outra altura.

Preparar a Activação do ZoomText Express

Para activar o ZoomText Express 1.0 deverá ter o número de série do seu ZoomText Express 1.0 que vinha juntamente com a sua cópia. Pode encontrar o seu número de série na parte detrás do seu DVD no canto superior direito. Se comprou o seu ZoomText Express através da página de internet da Ai Squared, o número de série está na confirmação de compra e na sua factura.

Enquanto utiliza o ZoomText Express como demonstração, o assistente de Activação aparecerá cada vez que iniciar o programa. Este assistente permite-lhe escolher:

- **Opção 1: Eu tenho um número de série e quero activar o ZoomText Express**
- **Opção 2: Eu quero comprar o ZoomText Express**
- **Opção 3: Eu quero testar o ZoomText Express**

Para informação completa sobre como activar o ZoomText Express, consulte “Activar o ZoomText Express 1.0” no Sistema de Ajuda do ZoomText Express.

Activar e Desactivar o ZoomText Express

Pode activar e desactivar o ZoomText Express a qualquer altura sem sair do programa. Quando desactiva, o ecrã volta ao seu estado normal (sem ampliação).

► Para activar e desactivar o ZoomText Express

- Na janela de utilizador do ZoomText Express, clique no botão Activar/Desactivar o ZoomText Express.
- Pressione as teclas de atalho para activar/desactivar o ZoomText Express:
Alt + Delete.



Ampliação

ZoomText Express oferece-lhe quatro níveis de ampliação: 1.25x, 1.5x, 1.75x and 2x. Pode rapidamente aumentar ou diminuir a ampliação pressionando os botões respectivos de ampliação na janela de utilizador do ZoomText Express. O botão Aumentar Ampliação aumenta a ampliação. O botão Diminuir Ampliação diminui a ampliação. Cada botão torna-se cinzento quando atinge a ampliação máxima ou sem ampliação.

► Para aumentar

Faça uma das seguintes opções:

- Clique no botão Aumentar Ampliação.
- Pressione a tecla de atalho: **Alt + Page Up.**



► Para diminuir


Faça uma das seguintes opções:

- Clique no botão Diminuir Ampliação.
- Pressione a tecla de atalho: **Alt + Page Down.**



Tipo de Ampliação

O ZoomText Express oferece três tipos de janelas ampliadas: Total, Lente Grande e Lente Pequena. A janela total amplia todo o ecrã, enquanto que as Lentes Grande e Pequena actuam como uma lupa que se move pelo ecrã. Estas opções estão no separador Janela.



► Para aceder às opções do tipo de ampliação

- Na janela de utilizador do ZoomText Express, seleccione o separador **Ampliação**.



Total

Selecciona a ampliação em toda a área do ecrã.



Lente Grande

Selecciona a ampliação para a visualização de uma grande lente sobre o ecrã.




Lente Pequena

Selecciona a ampliação para a visualização de uma pequena lente sobre o ecrã.

Optimização da Cor

A optimização da cor elimina a luminosidade excessiva do ecrã, providenciando uma mais fácil leitura e redução do cansaço dos olhos. Pode escolher entre inverter ou pintar com uma ampla gama de cores. Estas definições estão localizadas no separador Cor.



► Para aceder à optimização das cores

- Na janela de utilizador ZoomText Express, clique no separador **Cor**.



Normal

A imagem do ecrã tem as cores normais.



Invertido

Inverte todas as cores do ecrã.



Pintado

Aplica uma suave tonalidade nas áreas brancas do ecrã.

Optimização do Ponteiro

As optimizações do ponteiro tornam muito mais fácil a localização e seguimento do ponteiro do rato. Pode escolher entre um ponteiro grande ou pequeno com uma variedade de cores de alto-contraste. Estas definições estão localizadas no separador **Ponteiro**.



► Para aceder às opções de optimização do ponteiro

- Na janela de utilizador ZoomText Express, clique no separador **Ponteiro**.



Normal

Mostra o ponteiro do rato normal.



Ponteiro Pequeno Colorido

Mostra-lhe o ponteiro do rato em tamanho normal, mas colorido.




Ponteiro Grande Colorido

Mostra-lhe o ponteiro do rato em tamanho grande, mas colorido.

Optimização do Cursor

A optimização do cursor torna mais simples a localização e o seguimento do cursor de texto. Pode escolher entre o cursor normal e o cursor optimizado. Quando escolhe o cursor optimizado, triângulos colorido aparecem por cima e por baixo do cursor (cunhas), tornando a sua posição mais visível. Estas definições estão localizadas no separador Cursor.



► Para aceder às opções de optimização do cursor

- Na janela de utilizador ZoomText Express, clique no separador **Cursor**.



Cursor Normal

Mostra-lhe o cursor normal(sem optimizações).



Cursor Fortalecido

Triângulos por cima e por baixo do cursor.



Pré-visualização do Cursor

Mostra uma pré-visualização da opção de cursor fortalecido seleccionada.