



ZoomText EXPRESS

Magnificación y software de mejoramiento de pantalla para el alivio del cansancio de la vista

Guía rápida

Bienvenido a ZoomText Express



ZoomText Express es un programa de magnificación económica y fácil de usar para su computadora. ZoomText Express da un aumento suave de magnificación (hasta 2 veces) por lo cual el texto difícil de leer es más grande, más claro y más fácil de ver. Con esta característica versátil de ZoomText Express, usted puede ahora disfrutar su computadora con la comodidad y facilidad que usted merece.

Sobre esta Guía Rápida para Comenzar y el Sistema de Ayuda de ZoomText Express

Esta guía rápida para comenzar le da básica información para ayudarle a instalar y comenzar a usar ZoomText Express. Para información completa, refiérase al sistema de ayuda de ZoomText Express. Para iniciar el sistema de ayuda, escoga **Ayuda** en el menú de ZoomText Express.

Nota: Información técnica y de problemas está también disponible en el Internet en www.ZoomTextExpress.com/Support. Desde esta página de Web usted puede también mandar un email a los técnicos de ayuda de ZoomText Express para su asistencia.

Requisitos del Sistema

El siguiente hardware y software es requerido para hacer funcionar ZoomText Express:

- Un procesador 1 GHz Pentium® 4 o equivalente de 1.5 GHz para Windows Vista o Windows 7
- Uno de los siguientes sistemas de operación:
 - Windows 7
 - Windows Vista
 - Windows XP (32 bits) con Service Pack 2
- Mínimo 512 NB RAM para Windows XP
Mínimo 1 GB RAM para Windows Vista o Windows 7

Instalando ZoomText Express

Cuando usted entra el CD de ZoomText Express en su computadora, o hace click en una descargada carpeta de instalación, el programa de Instalación de ZoomText Express será iniciado automáticamente. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la instalación de ZoomText Express.

► Si la Instalación no empieza automáticamente

1. Haga click en el botón de Iniciar de Windows y seleccione **Ejecutar...**
2. Navegue a su drive del CD-ROM.
3. Seleccione el programa de Instalación y haga click en **Abrir...**
4. Haga click en **Aceptar** en el cuadro del diálogo de **Ejecutar**.

Iniciando ZoomText Express

Una vez que ZoomText Express ha sido instalado exitosamente en su sistema, puede ser iniciado en una de las siguientes maneras:

- En el escritorio de Windows, haga un doble click en el icono del programa de ZoomText Express.
- En el menú de Iniciar de Windows, escoga **Programas ► ZoomText Express 1.0 ► ZoomText Express 1.0.**

Cuando se inicia ZoomText Express, cambia su aspecto para mostrar El Interfaz de Usuario de una vista magnificada de su pantalla ZoomText Express normal. Mientras usted mueve el ratón, escriba el texto y navegue dentro de sus aplicaciones, la vista magnificada automáticamente se desplaza, manteniendo el area de actividad a la vista. El usuario de interfaz de ZoomText Express aparece en la pantalla.



El Interfaz del Usuario de ZoomText Express

Activando ZoomText Express

La activación del producto es simple, un proceso directo que toma solamente unos segundos para completar cuando ejecutado sobre el Internet. Una vez que usted ha instalado el software, usted lo puede activar inmediatamente o en cualquier momento.

Preparando para Activar ZoomText Express

Para activar ZoomText Express 1.0 usted necesitará su número de serie de ZoomText Express 1.0 facilitado con su copia de compra. Este número de serie puede ser encontrado en el sticker en el fondo, en el rincón derecho de la parte de atrás de su estuche del DVD de ZoomText Express. Si usted compró su producto de ZoomText Express de Ai Squared en la tienda del Internet, su número de serie del product sera incluido en su email de confirmación de compra y ubicado en su recibo.

Mientras usa ZoomText Express como una prueba, el Asistente de Activación aparecerá cada vez que usted inicia el programa. El asistente presenta las siguientes opciones para que usted escoga:

- **Opción 1: Yo tengo un número de serie y quiero activar**
- **Opción 2: Yo quiero comprar ZoomText Express**
- **Opción 3: Yo quiero probar el ZoomText Express**

Para la completa información en como activar ZoomText Express, vea “Activar ZoomText Express 1.0” en el Sistema de Ayuda de ZoomText Express.

Activar o Desactivar ZoomText Express

Usted puede activar o desactivar ZoomText Express en cualquier momento sin salir del programa. Cuando desactiva, ZoomText Express regresa la pantalla a su estado normal (sin aumento).

► Para Activar o desactivar ZoomText Express

- En el Interfaz del Usuario de ZoomText Express, haga click en el botón de Encender/Apagar.
- Presione la clave rápida de activar o desactivar ZoomText Express: **Alt + Delete**.



Acercamiento y Alejamiento

ZoomText Express le ofrece cuatro niveles de magnificación: 1.25x, 1.5x, 1.75x y 2x. Usted puede rápidamente acercarse o alejarse presionando en los botones correspondientes de magnificación. El botón de Acercamiento aumenta la magnificación. El botón de alejamiento disminuye la magnificación. Cada botón se pondrá gris cuando usted alcance una magnificación total o sin magnificación.

► Para aumentar la magnificación

Haga una de las siguientes:

- Haga click en el botón de acercamiento.
- Presione la clave rápida de acercamiento: **Alt + Page Up**.



► Para disminuir la magnificación


Haga una de las siguientes:

- Haga click en el botón de alejamiento.
- Presione la clave rápida de alejamiento: **Alt + Page Down**.



Vistas Magnificadas

ZoomText Express ofrece tres vistas magnificadas: Vista Total, Lentes Grandes y Lentes Pequeños. La vista total magnifica la pantalla entera, mientras el Lente Grande y el Lente Pequeño actúan como una lupa que usted puede mover a través de la pantalla.



► Para tener acceso a los ajustes de Vista

- En el Interfaz del Usuario de ZoomText Express, haga click en la pestaña **Vista**.



Vista Llena

Selecciona la vista magnificada completa.



Lentes Grandes

Selecciona la vista de lentes grandes.




Lentes Pequeños

Selecciona la vista de lentes pequeños.

Mejoras de Color

Las mejoras de color elimina el reflejo de la pantalla, dando una vista más cómoda y reduciendo el cansancio de la vista.



► Para tener acceso a las opciones de las Mejoras de Color

- En el Interfaz del Usuario de ZoomText Express, haga click en la pestaña de **Color**.



Normal

Muestra los colores normales de la pantalla.



Video Inverso

Invierte todos los colores en la pantalla.



Tinte

Aplica un tinte suave a las áreas blancas de la pantalla.

Mejoras del Puntero

Las mejoras del puntero facilitan ver y seguir el puntero del ratón. Usted puede escoger entre el tamaño grande o pequeño del puntero y una variedad de colores de alto contraste. Estos ajustes están ubicados en la pestaña del Ratón.



► Para tener acceso a las opciones de las Mejoras del Puntero

- En el Interfaz del Usuario de ZoomText Express, haga click en la pestaña del **Puntero**.



Normal

Muestra el puntero normal del ratón.



Puntero Pequeño Colorido

Muestra un puntero del ratón de tamaño normal en un color seleccionado.




Puntero Grande Colorido

Muestra un puntero de color grande en un color seleccionado.

Mejoras del Cursor

Las mejoras del cursor facilitan el uso de ver y seguir el cursor del texto. Usted puede escoger entre el cursor normal y el cursor de mejoras. Cuando usted escoge el cursor de mejoras, triángulos de colores aparecen sobre y debajo del cursor, haciendo su posición más visible. Estos ajustes están ubicados en la pestaña del Cursor.



► Para tener acceso a las opciones de las Mejoras del Cursor

- En el Interfaz del Usuario de ZoomText Express, haga click en la pestaña del **Cursor**.



Cursor Normal

Muestra el cursor normal (sin mejoras).



Cursor Mejorado

Triángulos de colores aparecerán arriba y abajo del cursor del texto.



Vista Previa del Cursor

Muestra una vista previa de la opción del cursor actualmente seleccionado.